

Atenționări:

- Nu deschideți recipientul pentru urocultură până în momentul folosirii și nu-i atingeți cu mâna partea interioară.
- Pregătiți tampoane de tifon steril pentru toaleta zonei genitale.
- Dacă nu dispuneți de duș mobil, pregătiți din timp apă fiartă și răcită pentru igiena genitală.
- Dacă sunteți sub tratament cu antibiotic îl veți întrerupe cu minim 72 de ore înainte de momentul recoltării (se menționează acest lucru la predarea probei).

Momentul recoltării

- prima urină de dimineață, când aceasta este mai concentrată sau
- la cel puțin 3 ore de la micțiunea anterioară.

Tehnica de recoltare la bărbați

- Vă spălați mâinile cu apă și săpun și le uscați cu hârtie de toaletă.
- Retractați prepuțul pentru a decalota complet glandul.
- Spălați cu apă și săpun glandul, inclusiv șanțul balano-prepuțial și clătiți abundant cu dușul mobil sau cu apă caldă, fiartă în prealabil.
- Uscați zona cu două tampoane de tifon steril, tamponând dinspre față spre fren.
- Menținând în continuare glandul decalotat urinați circa 100 ml în vasul de toaletă.
- Fără a întrerupe jetul, prindeți în recipientul steril circa 20 ml urină.
- Retrageți recipientul în timp ce micțiunea continuă.
- Închideți cu grijă recipientul fără a-i atinge marginile sau partea interioară (inclusiv partea interioară a capacului)
- Până în momentul transportului la laborator păstrați proba la loc răcoros (4-8°C), dar nu mai mult de 2 ore de la momentul recoltării.

Transportul probei

Recipientul, bine închis, pentru a nu permite scurgerea urinei va fi transportat la laborator în maxim 2 ore din momentul recoltării.

Atenție!

Corectitudinea rezultatului este mult influențată dacă:

- Probele nu au fost recoltate conform instrucțiunilor de mai sus
- Probele nu au fost aduse în maxim 2 ore de la recoltare și nu au fost refrigerate.