

Atenționări:

- Nu deschideți recipientul pentru urocultură până în momentul folosirii și nu-i atingeți cu mâna partea interioară.
- Pregătiți tampoane de tifon steril pentru toaleta zonei genitale.
- Dacă nu dispuneți de duș mobil, pregătiți din timp apă fiartă și răcită pentru igiena genitală.
- Dacă sunteți sub tratament cu antibiotic îl veți întrerupe cu minim 72 de ore înainte de momentul recoltării (se menționează acest lucru la predarea probei), numai la cererea medicului.

Momentul recoltării

- prima urină de dimineață, când aceasta este mai concentrată sau
- la cel puțin 3 ore de la micțiunea anterioară.

Tehnica de recoltare la femei

- Vă spălați mâinile cu apă și săpun și le uscați cu hârtie de toaletă sau cu un prosop curat.
- Vă faceți toaleta zonei genitale cu apă și săpun, clătind abundant cu dușul mobil sau cu irigatorul cu apă fiartă și răcită.
- Ștergeți zona genitală cu tampoane de tifon steril.
- Dacă aveți o scurgere vaginală veți introduce în vagin un tampon de vată steril, pentru a împiedica contaminarea urinei.
- Desfaceți cu grijă urocultorul din ambalaj și puneți deoparte capacul, fără a-i atinge partea interioară
- Ținând cu degetele labiile depărtate, începeți să urinați în vasul de toaletă. Fără să întrerupeți jetul, prindeți în recipientul steril 10-20 ml urină cu precauția de a nu atinge marginea recipientului de tegument sau lenjerie.
- Retrageți recipientul din jet cât labiile sunt încă depărtate și micțiunea continuă.
- Imediat după recoltare recipientul va fi închis cu grijă și păstrat la loc răcoros (dar nu mai mult de 2 ore) până când va fi adus la laborator.

Transportul probei

Recipientul, bine închis, pentru a nu permite scurgerea urinei va fi transportat la laborator în maxim 2 ore din momentul recoltării.

Atenție!

Corectitudinea rezultatului este mult influențată dacă:

- Probele nu au fost recoltate conform instrucțiunilor de mai sus
- Probele nu au fost aduse în maxim 2 ore de la recoltare și nu au fost refrigerate.